

## Anleitung zur Netzwerkinstallation für BauFaktura

### Wichtig:

Um BauFaktura im Netzwerk betreiben zu können, benötigen Sie für jeden Arbeitsplatz, der mit BauFaktura arbeitet, eine weitere Netzwerklizenz!

BauFaktura benötigt hierzu ein zentrales Datenverzeichnis, auf welches dann alle Netzwerkarbeitsplätze zugreifen. Dieses Datenverzeichnis kann entweder auf einem Server oder Hauptrechner liegen. (Client-Server oder Peer to Peer)

### Voraussetzung:

1. Funktionierendes Netzwerk
2. Arbeitsstationen mit Windows Vista, Windows 7, Windows 8 oder Windows 10.
3. Ein freigegebenes Serverlaufwerk (oder Ordner) mit „**Lese-Schreib-Zugriff**“ für alle Benutzer.

### Installation:

#### **Server-Client Netzwerk:**

1. Installieren Sie auf jedem Arbeitsplatz BauFaktura.
2. Auf dem Server selbst legen Sie ein Verzeichnis an (z.B.: C:\BauFaktura\Daten), welches für das komplette Netzwerk freigegeben wird.
3. In der Freigabe müssen die entsprechenden Benutzer (Clients) Lese-Schreib-Zugriff auf dieses Verzeichnis erhalten.
4. Danach verbinden Sie dieses freigegebene Verzeichnis als Netzlaufwerk auf jedem der Client PC's.
5. Achten Sie bitte darauf, dass der Laufwerksbuchstabe des verbundenen Laufwerks an allen Client PC's gleich lautet.

#### **Peer to Peer-Netzwerk:**


1. Installieren Sie die Software BauFaktura lokal auf allen PC's. Bei der Installation wird auf Ihrer Festplatte „C“ der Ordner „BauFaktura“ angelegt.
2. Einer Ihrer PC's auf dem BauFaktura installiert wurde, wird zum „Hauptrechner“. An diesem „Hauptrechner“ geben Sie den gesamten Ordner „BauFaktura“ der sich auf dem Laufwerk „C“ befindet frei. Auch hier müssen alle anderen PC's (Clients) auf dieses freigegebene Verzeichnis Lese-Schreib-Zugriff haben.
3. Danach verbinden Sie dieses freigegebene Verzeichnis als Netzlaufwerk von jedem der übrigen Clients. Achten Sie bitte darauf, dass der Laufwerksbuchstabe des verbundenen Laufwerks an allen übrigen PC's gleich lautet.

**„Um ein reibungsloses Arbeiten mit BauFaktura zu gewährleisten und um Datenverlust durch ein fehlerhaftes Netzwerk zu vermeiden, empfehlen wir, das Netzwerk von einem Fachbetrieb einrichten zu lassen“.**


## Einstellungen im Programm:

Nachdem Sie die PC's miteinander verbunden haben und die Freigaben entsprechend eingerichtet wurden, müssen Sie die weiteren Einstellungen im Programm selbst vornehmen. Dieses wird im nächsten Schritt erklärt.

1. Geben Sie den erhaltenen Konfigurationscode ein. Starten Sie dazu BauFaktura. Im Startfenster wählen Sie oben im Menü den Punkt „Basiseinstellungen“ und „Eingabe Konfigurations- / Service-Code“. Geben Sie den Konfigurationscode ein und bestätigen Sie diesen durch Klicken auf die Schaltfläche „Codeeingabe bestätigen“. Danach schließen Sie das Fenster.
2. Klicken Sie oben auf den Menüpunkt „Basiseinstellungen“ und dann auf „Datenpfad einstellen (Netzwerkinstallation)“.




3. Im Fenster „008 - Datenpfadeinstellung (für Netzwerkbetrieb)“, klicken Sie auf „Pfad suchen/anlegen“.



4. Im jetzt angezeigten Fenster wählen Sie das zentrale Laufwerk aus auf dem sich der Ordner „BauFaktura“, und der darin enthaltene „Daten“ Ordner befindet und bestätigen die Übernahme mit „OK“.

5. Jetzt wird wieder das Fenster „008 - Datenpfadeinstellung (für Netzwerkbetrieb)“ angezeigt. Durch das Klicken auf „Daten übernehmen“ links oben im Fenster, werden die Einstellungen gespeichert.



Wurden diese Einstellungen an jedem Rechner durchgeführt, greifen Sie nun mit BauFaktura auf den gemeinsamen Daten-Ordner zu und die Eingaben die in BauFaktura gemacht werden sind von jedem Arbeitsplatz aufrufbar.

Haben Sie noch weitere Fragen zu BauFaktura oder allgemein zu unseren Produkten? Rufen Sie uns an. Unter der Telefonnummer 0 74 28 - 94 02 - 300 beraten wir Sie gerne. Oder senden Sie uns eine E-Mail an: [vertrieb@huonker.de](mailto:vertrieb@huonker.de)

Freundlich grüßt aus Dormettingen  
Ihr Team der Huonker Softwaretechnik GmbH & Co. KG

P.S. Wir sind auch auf Facebook und YouTube unter Huonker Softwaretechnik