

Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,

mit dem E-Mail Modul für BauFaktura haben Sie sich für eine moderne Kommunikationsart entschieden. Damit Sie dieses Modul verwenden können, sind einige Eingaben erforderlich.

Bitte führen Sie folgende Schritte aus:

- Starten Sie die Software "BauFaktura".
- Falls Sie das E-Mail Modul neu erworben haben, geben Sie im Startfenster der Software, falls noch nicht durchgeführt, oder unter „Basiseinstellungen“ und „Eingabe Konfigurations- / Service-Code“ Ihren neuen Konfigurationscode ein. Anschließend bestätigen Sie die Eingaben mit der Schaltfläche "Codeeingabe bestätigen".
- Betätigen Sie die Schaltfläche "Programm starten".
- Wählen Sie oben im Menü "Funktionen" aus, dann "EMails" und danach "EMail neutral".
- Im neu geöffneten Fenster klicken Sie oben auf die "E-Mail Einstellungen".

Geben Sie jetzt Ihre E-Mail Zugangsdaten ein.

Um Ihre Einstellungen zu testen, klicken Sie unten auf die Schaltfläche "Test-E-Mail an Sie selbst versenden". Wenn die Meldung erscheint, dass die E-Mail verschickt wurde, erhalten Sie in Ihrem E-Mail Postfach eine E-Mail als Bestätigung. Wir wünschen Ihnen viel Spaß und Erfolg mit dem neuen E-Mail Modul.

T-Online:

Ihr Name:	Name der als Absender erscheinen soll
Ihre E-Mail Adresse:	geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein
SMTP-Postausgangsserver:	securesmtp.t-online.de
Port-Nummer:	587
Benutzername:	Ihre E-Mail Adresse
Kennwort:	Ihr E-Mail Passwort
SSL-Verschlüsselung:	Aktivieren Sie diese Option

1und1:

Ihr Name:	Name der als Absender erscheinen soll
Ihre E-Mail Adresse:	geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein
SMTP-Postausgangsserver:	smtp.1und1.de
Port-Nummer:	587
Benutzername:	Ihre E-Mail Adresse
Kennwort:	Ihr E-Mail Passwort
SSL-Verschlüsselung:	Aktivieren Sie diese Option

Strato:

Ihr Name:	Name der als Absender erscheinen soll
Ihre E-Mail Adresse:	geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein
SMTP-Postausgangsserver:	smtp.strato.de
Port-Nummer:	587
Benutzername:	Ihre E-Mail Adresse
Kennwort:	Ihr E-Mail Passwort
SSL-Verschlüsselung:	Aktivieren Sie diese Option

Web.de:

Ihr Name:	Name der als Absender erscheinen soll
Ihre E-Mail Adresse:	geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein
SMTP-Postausgangsserver:	smtp.web.de
Port-Nummer:	587
Benutzername:	Ihre E-Mail Adresse
Kennwort:	Ihr E-Mail Passwort
SSL-Verschlüsselung:	Aktivieren Sie diese Option

GMX.de:

Ihr Name:	Name der als Absender erscheinen soll
Ihre E-Mail Adresse:	geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein
SMTP-Postausgangsserver:	mail.gmx.de (alternativ: mail.gmx.net)
Port-Nummer:	587
Benutzername:	Ihre E-Mail Adresse
Kennwort:	Ihr E-Mail Passwort
SSL-Verschlüsselung:	Aktivieren Sie diese Option

Arcor:

Ihr Name:	Name der als Absender erscheinen soll
Ihre E-Mail Adresse:	geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein
SMTP-Postausgangsserver:	mail.arcor.de
Port-Nummer:	587
Benutzername:	Ihre E-Mail Adresse
Kennwort:	Ihr E-Mail Passwort
SSL-Verschlüsselung:	Aktivieren Sie diese Option

Vodafone:

Ihr Name:	Name der als Absender erscheinen soll
Ihre E-Mail Adresse:	geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein
SMTP-Postausgangsserver:	smtp.vodafone.de
Port-Nummer:	587
Benutzername:	Ihre E-Mail Adresse
Kennwort:	Ihr E-Mail Passwort
SSL-Verschlüsselung:	Aktivieren Sie diese Option

Googlemail:

Ihr Name:	Name der als Absender erscheinen soll
Ihre E-Mail Adresse:	geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein
SMTP-Postausgangsserver:	smtp.googlemail.com
Port-Nummer:	587
Benutzername:	Ihre E-Mail Adresse
Kennwort:	Ihr E-Mail Passwort
SSL-Verschlüsselung:	Aktivieren Sie diese Option

Gmail:

Ihr Name:	Name der als Absender erscheinen soll
Ihre E-Mail Adresse:	geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein
SMTP-Postausgangsserver:	smtp.gmail.com
Port-Nummer:	587
Benutzername:	Ihre E-Mail Adresse
Kennwort:	Ihr E-Mail Passwort
SSL-Verschlüsselung:	Aktivieren Sie diese Option

Alice:

Ihr Name:	Name der als Absender erscheinen soll
Ihre E-Mail Adresse:	geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein
SMTP-Postausgangsserver:	smtp.alice.de
Port-Nummer:	587
Benutzername:	Ihre E-Mail Adresse
Kennwort:	Ihr E-Mail Passwort
SSL-Verschlüsselung:	Aktivieren Sie diese Option

Freenet:

Ihr Name:	Name der als Absender erscheinen soll
Ihre E-Mail Adresse:	geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein
SMTP-Postausgangsserver:	mx.freenet.de
Port-Nummer:	587
Benutzername:	Ihre E-Mail Adresse
Kennwort:	Ihr E-Mail Passwort
SSL-Verschlüsselung:	Aktivieren Sie diese Option

Yahoo:

Ihr Name:	Name der als Absender erscheinen soll
Ihre E-Mail Adresse:	geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein
SMTP-Postausgangsserver:	smtp.mail.yahoo.com
Port-Nummer:	587
Benutzername:	Ihre E-Mail Adresse
Kennwort:	Ihr E-Mail Passwort
SSL-Verschlüsselung:	Aktivieren Sie diese Option

Hotmail:

Ihr Name:	Name der als Absender erscheinen soll
Ihre E-Mail Adresse:	geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein
SMTP-Postausgangsserver:	smtp.live.com
Port-Nummer:	587
Benutzername:	Ihre E-Mail Adresse
Kennwort:	Ihr E-Mail Passwort
SSL-Verschlüsselung:	Aktivieren Sie diese Option

KabelBW:

Ihr Name:	Name der als Absender erscheinen soll
Ihre E-Mail Adresse:	geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein
SMTP-Postausgangsserver:	smtp.kabelbw.de
Port-Nummer:	587
Benutzername:	Ihre E-Mail Adresse
Kennwort:	Ihr E-Mail Passwort
SSL-Verschlüsselung:	Aktivieren Sie diese Option

Unitymedia:

Ihr Name:	Name der als Absender erscheinen soll
Ihre E-Mail Adresse:	geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein
SMTP-Postausgangsserver:	mail.unity-media.de
Port-Nummer:	587
Benutzername:	Ihre E-Mail Adresse
Kennwort:	Ihr E-Mail Passwort
SSL-Verschlüsselung:	Aktivieren Sie diese Option

Kabel Deutschland:

Ihr Name:	Name der als Absender erscheinen soll
Ihre E-Mail Adresse:	geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein
SMTP-Postausgangsserver:	smtp.kabelmail.de
Port-Nummer:	587
Benutzername:	Ihre E-Mail Adresse
Kennwort:	Ihr E-Mail Passwort
SSL-Verschlüsselung:	Aktivieren Sie diese Option

Kabel Deutschland mit Homepage:

Ihr Name:	Name der als Absender erscheinen soll
Ihre E-Mail Adresse:	geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein
SMTP-Postausgangsserver:	smtp.kabelhomepage.de
Port-Nummer:	587
Benutzername:	Ihre E-Mail Adresse
Kennwort:	Ihr E-Mail Passwort
SSL-Verschlüsselung:	Aktivieren Sie diese Option

AOL:

Ihr Name:	Name der als Absender erscheinen soll
Ihre E-Mail Adresse:	geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein
SMTP-Postausgangsserver:	smtp.de.aol.com
Port-Nummer:	587
Benutzername:	Ihre E-Mail Adresse
Kennwort:	Ihr E-Mail Passwort
SSL-Verschlüsselung:	Aktivieren Sie diese Option

Firemail:

Ihr Name:	Name der als Absender erscheinen soll
Ihre E-Mail Adresse:	geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein
SMTP-Postausgangsserver:	firemail.de
Port-Nummer:	587
Benutzername:	Ihre E-Mail Adresse
Kennwort:	Ihr E-Mail Passwort
SSL-Verschlüsselung:	Aktivieren Sie diese Option

Falls Ihr E-Mail Anbieter nicht aufgeführt ist, erfragen Sie bitte die Daten direkt beim Anbieter.

Sollte sich Ihre Anfrage trotz dieser Anleitung nicht beheben lassen oder Sie sich bei der Durchführung unsicher sein, kann unser Servicetechniker sich Ihrer Anfrage annehmen. Für einen Technikereinsatz benötigen Sie einen Servicevertrag, welchen Sie bei uns abschließen können. Über den Technikereinsatz hinaus genießen Sie mit einem Servicevertrag weitere Vorteile, wie z.B.: direkte Rufnummer zur Service Hotline, Fernwartungsservice, Rabatte beim Kauf von Zubehörmodulen und Schnittstellen sowie alle Updates im aktuellen Jahr kostenlos.

Haben Sie noch weitere Fragen zu BauFaktura oder allgemein zu unseren Produkten?
Rufen Sie uns an. Unter der Telefonnummer 0 74 28 - 94 02 - 300 beraten wir Sie gerne.
Oder senden Sie uns eine E-Mail an: vertrieb@huonker.de

Freundlich grüßt aus Dormettingen
Ihr Team der Huonker Softwaretechnik GmbH & Co. KG

P.S. Wir sind auch auf Facebook und YouTube unter Huonker Softwaretechnik