


Schaubild Terminalserver Installation




Die Hauptinstallation sollte von dem Mitarbeiter verwendet werden, der am häufigsten mit baufaktura arbeitet. In jedes Verzeichnis muss die Datei „noprocescheck.pgr“ kopiert werden.

Diese Datei erhalten Sie direkt von uns. Jeder User verfügt über seine eigene Programminstallation und führt seine eigene *.exe Datei aus. Sie benötigen das Modul „Terminalserver-Installation“ und pro Benutzer eine Arbeitsplatzlizenz.

Schaubild Terminalserver Installation

Datenpfad Einstellung



Gemeinsames Datenverzeichnis (in unserem Beispiel D:\BauFaktura\Daten\
Bei allen Installationen muss derselbe Datenpfad eingestellt sein!

Terminalserver Installation

Zunächst geben Sie bitte im baufaktura Startfenster unter „Basiseinstellungen“ und „Eingabe Konfigurationscode“ Ihren neuen Konfigurationscode ein, um das Modul Terminalserver-Installation freizuschalten. Ihre Eingabe bestätigen Sie mit „Codeeingabe bestätigen“.


1. Klicken Sie im Startfenster der Hauptinstallation oben im Menü auf „Basiseinstellungen“ und danach im Untermenü auf „Multi-Installation (Mehrfachinstallation)“.



2. Um den ersten Benutzer anzulegen, klicken Sie oben links auf „Neuer Eintrag“. Danach können Sie über das „Fernglas Symbol“ einen bestehenden Ordner suchen oder anlegen.



3. Im nächsten Fenster wählen Sie Ihre lokale Festplatte (in der Regel C:) aus und erstellen einen Ordner für den ersten Benutzer. Achten Sie auf eine sinnvolle Bezeichnung. Danach bestätigen Sie mit „OK“.



4. Das Fenster schließt sich und der erste Benutzer wurde angelegt. Im nachfolgenden Fenster können Sie unter „Verknüpfung“ bei Bedarf den Namen Ihres Desktopsymbols ändern, die „Farbe“ innerhalb der Software ändern und einen „Kommentar“ zur Installation eingeben. Somit wissen Sie mit welcher Installation Sie aktuell arbeiten und welche gestartet ist. Schließen Sie das Fenster oben rechts mit dem X oder legen Sie weitere Benutzer an.



Wichtig! Sollten die Benutzer auf Daten in einem Netzwerk zugreifen (zum Beispiel auf einen Server), legen Sie auf keinen Fall das Netzlaufwerk als Pfad fest. Diese Einstellung wird im Startfenster des entsprechenden Benutzers unter „Basiseinstellungen“ und „Datenpfad einstellen (Netzwerkinstallation)“ vorgenommen. Achten Sie darauf, dass dieser bei jedem Benutzer gleich ist.

Haben Sie noch weitere Fragen zu baufaktura oder allgemein zu unseren Produkten?
Rufen Sie uns an. Unter der Telefonnummer 0 74 28 - 94 02 - 300 beraten wir Sie gerne.
Oder senden Sie uns eine E-Mail an: vertrieb@huonker.de